# Configuración de la herramienta

## 1. Agregar nodos masivamente en el servidor

A continuación, se describen los pasos a seguir para la adición de nodos de forma masiva para iniciar con el monitoreo de estos.

 Importar y configurar el Script: Para iniciar, ingresamos a NMIS vía SSH utilizando la máquina virtual ya instalada y con las credenciales correspondientes.

El script de importación masiva se puede encontrar en /usr/local/nmis8/admin/import\_nodes.pl y ahí un archivo CSV de ejemplo llamado impo rt\_nodes\_sample.csv, en el cual se tienen que agregar los nodos que se requieran. Las propiedades mínimas que necesita para agregar un dispositivo a NMIS son:

- a) name: nombre del dispositivo.
- b) host: dirección IP del dispositivo
- c) group: grupo al que va a pertenecer el dispositivo (por ejemplo: Guadalajara, Monterrey, Zacatecas, etc.).
- d) role: tipo de dispositivo (por ejemplo: core, acceso, distribución).
- e) community: comunidad SNMP del dispositivo.

name	host	group	role	community
import_test1	127.0.0.1	Branches	core	nmisGig8
import_test2	127.0.0.1	Sales	core	nmisGig8
import_test3	127.0.0.1	DataCenter	core	nmisGig8

 Cargar los dispositivos en NMIS8: Para cargar estos dispositivos en NMIS8, se ejecuta lo siguiente en una misma instrucción, separado por un espacio:

#### /usr/local/nmis8/admin/import\_nodes.pl csv=/usr/local/nmis8/admin/import\_nodes\_sample.csv nodes=/usr/local/nmis8/conf/Nodes.nmis.new

Esto tomará el archivo CSV y lo combinará con el archivo existente Nodes.nmis ubicado en /usr/local/nmis8/conf y creará un nuevo archivo de nodos llamado /Nodes.nmis.new. La fusión de los archivos significa que puede utilizar este script y CSV para actualizar las propiedades existentes de los dispositivos. Una vez que haya creado Nodes.nmis.new necesita reemplazar el archivo Nodes.nmis existente, es una buena idea mantener una copia de seguridad, ejecutar estos tres comandos por separado para hacerlo:

#### mv /usr/local/nmis8/conf/Nodes.nmis /usr/local/nmis8/conf/Nodes.nmis.old

### mv /usr/local/nmis8/conf/Nodes.nmis.new /usr/local/nmis8/conf/Nodes.nmis

### /usr/local/nmis8/admin/fixperms.pl

 Actualizar: Una vez que haya agregado o modificado nodos, se requiere una actualización de NMIS que se puede ejecutar en segundo plano mediante la siguiente instrucción:

### nohup nice /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=update mthread=true maxthreads=10 &

Para ejecutar una actualización de NMIS para un solo nodo, opcionalmente con depuración, se ejecuta el siguiente comando:

### /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=update node=NAME\_OF\_NODE [debug=true]

A continuación, cuando haya terminado de agregar los archivos y realiza la actualización, ejecute la primera recopilación manualmente con la siguiente instrucción:

### nohup /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=collect mthread=true maxthreads=10 &

• Agregar y editar grupos: Después de haber agregado los nodos que se requieren mediante el CSV, hay que acceder a NMIS vía web con las credenciales correspondientes y en el menú Setup, dar clic en Add/Edit Groups.



Una vez dentro de la ventana Add/Edit Groups, procedemos a añadir los grupos con los mismos nombres que se crearon en el archivo CSV de la importación de los nodos. Así hasta que tengamos todos los grupos que creamos anteriormente.



Se hace una actualización a NMIS en el navegador y con esto se ven los grupos con sus nodos correspondientes agregados. Una vez que hayamos terminado de agregar los grupos, podremos observar de manera correcta los nodos que se importaron desde el CSV en consola.

## 2 Configuración de eventos vía EMAIL

Para acceder a la configuración, desde el menú, acceda a "Sistema -> Configuración del sistema -> Configuración de NMIS".



Desde el widget de configuración, se selecciona "correo electrónico".



La configuración requerida debe ponerse aquí:

NMIS Configuration 🕤 🖸 Tue 9:08 🗙								
NMIS Configuration - Config.nmis loaded								
Select section email \$								
email			add_					
	mail_server	smtp.gmail.com	edit_					
	mail_domain	gmail.com	edit					
	mail_from	nmis@gmail.com	edit					
	mail_combine	true	edit_					
	mail_from	nmis@gmail.com	edit_					
	mail_use_tis	true	edit_					
	mail_server_port	587	edit_					
	mail_server_ipproto	ipv4	edit_					
	mail_user	youruser@gmail.com	edit_					
	mail_password	yourpassword	edit_					
	mail_use_sasi	true	edit delete					

## 2.1 Tabla de configuración del servidor de correo electrónico

Configuración	Descripción	Servidor SMTP regular	Servidor GMail SMTP	Servidor SMTP de Office 365
mail_combine	¿Desea combinar correos electrónicos para cada objetivo de correo electrónico?	cierto		
correo de	Dirección de correo electrónico que desea utilizar para las notificaciones de NMIS	nmis@domain.com		
servidor de correo	El FQDN del correo o la dirección IP	yourmailserver.domain.com	smtp.gmail.com	smtp.office365.com
mail_server_ipproto	¿Deberiamos usar IPv4 o IPv6 para conectarnos (IPv6 solo funcionară si tiene conectividad IPv6 de extremo a extremo)?	ipv4	ipv4	ipv4
mail_server_port	El puerto TCP a usar para la conexión	25	587	587
mail_use_tis	¿Deberia usarse el protocolo TLS?	falso	cierto	cierto
mail_use_sasl	¿Deberia usarse el protocolo SASL?	falso	falso	falso
mail_user	El nombre de usuario para iniciar sesión, en blanco para nada		youruser@gmail.com	youruser@office365.com
mail_password	La contraseña para iniciar sesión, en blanco para nada		tu contraseña	tu contraseña
mail_domain	nombre de dominio a usar para SMTP	domain.com	gmail.com	office365.com

## 2.2 Prueba de conexión de servidor de correo electrónico

Una vez que haya configurado su servidor de correo electrónico, es mejor probarlo, inicie sesión en su servidor NMIS y ejecute el comando /usr/local /nmis8/admin/testemail.pl, esto enviará un correo electrónico al contacto configurado como Contact1. Si tiene un problema, puede ejecutar /usr/local/nmis8 /admin/testemail.pl debug = true que proporcionará un resultado muy detallado para el problema. Si tiene problemas con el correo electrónico de prueba en su bandeja de entrada, active el acceso para aplicaciones menos seguras, en el enlace https://support.google.com/accounts/answer/6010255.

## 2.3 Reglas de escalamiento y Notificación

La configuración de escalación en NMIS8 se puede realizar de dos formas. La primera es en Sistema -> Configuración del sistema -> Área de configuración de NMIS (escala en el menú desplegable) que almacena su configuración en Config.nmis. Aquí es donde se encuentran los niveles de escala. Un nivel de escalamiento vincula una cantidad de tiempo transcurrido a un nombre. Por ejemplo, por defecto escalate0 ocurre inmediatamente (0 segundos) escalate1 ocurre después de 300 segundos, y así sucesivamente. Los nombres y horarios son configurables. Las acciones de escalamiento se configuran en Sistema -> Configuración del sistema -> Escalas. Aquí es donde NMIS va a ver qué sucede cuando se desencadena un evento y cómo se trata a lo largo del tiempo.

## 2.3.1 Niveles de escalación

Los diferentes niveles se describen anteriormente, pero en realidad son una asignación muy directa del tiempo transcurrido a una clave de cadena. Esta es la información que aparece por defecto:

NMIS Configuration 🛛 💽 💽 Tue 16:03 🗙									
NMIS Configuration - Config.nmis loaded									
Select section escalation \$									
escalation			add						
	escalate0	0	edit_						
	escalate1	300	edit_						
	escalate2	900	edit						
	escalate3	1800	edit						
	escalate4	2400	edit						
	escalate5	3600	edit						
	escalate6	7200	edit_						
	escalate7	10800	edit_						
	escalate8	21600	edit_						
	escalate9	43200	edit						
	escalate10	86400	edit //						

## 2.3.2 Tabla de escalación

Para ver la Tabla de escalación, vaya a Configuración -> Correos electrónicos, notificaciones y escalaciones como se muestra a continuación:

NMIS 8.6.1G - dem     Network Status Network Perform	O NMIS Servers O NMIS ance Network Tools Re	Modules	Op osk	mantek O Setup System	Windows Help		
Metrics D Thu 9:32 X 8Hr Summary	Network Metrics and Health	network - 2 days fro	om 2	Advanced Set	up		
Metric 80%     80%	100 turner		=	Add/Edit Groups Add/Edit Node 1 Add/Edit Node F	s Types Roles		
Reachability 79% 79% 79%	Wed 00:00	Wed 12:0	0	Add/Edit Network Types Add/Edit Nodes and Devices Node Customisation			
	Reachability Avg	79.37 Health	Noc	Contact Setup Emails, Notifica	tions and Esca	ations a	
74% ResponseTime 15ms	All Groups Status Branches	8 of 40 0 of 3		Thresholding Al Model Policy	lert Tuning		
Quick Search	Brisbare	0 of 3 0 of 3		1 of 3 1 of 3	498.7% 495.2%	-10 -10	

### Esta es la tabla de escalación predeterminada que trae NMIS8, luego se detallará para entender qué está haciendo.

Escalations	Escalations De 15:58 🗙										
<b>Table Esca</b>	Table Escalations										
Group	Role	Туре	Event	Event Node	Event Element	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	UpNotify	Action > add
default	default	default	default			email:Contact1		email:Contact1		true	tiew_edit
GROUP1	core	router	Node Down			pager:default			email:Contact1	faise	tiew_edit_ delete
GROUP2	core	router	Node Down				email:Contact1		email:Contact1	faise	view_edit _delete
GROUP2	distribution	router	Node Down	1.1					email:Contact1	faise	view_edit
GROUP3	core	router	Node Down	1.1			email:Contact3			faise	view_edit
GROUP3	distribution	router	Node Down				email:Contact3			faise	view_edit _delete
GROUP4	core	router	Node Down				email:Contact4.Contact	4Mobile		faise	view_edit _delete
GROUP4	distribution	router	Node Down				email:Contact4:Contact	4Mobile		faise	view_edit _delete
GROUPS	core	router	Node Down				email:Contact5			faise	view_edit delete
GROUPS	distribution	router	Node Down				email:Contact5			faise	view_edit
GROUPS	core	router	Node Down				email:Contact6			faise	view_edit
GROUPS	distribution	router	Node Down				email:Contact6			faise	view edit delete

Las entradas de esta tabla definen los detalles de notificación para un evento: a quién notificar, cómo notificarlos y cuándo debe ocurrir esa notificación.

Group	Role	Туре	Event	Event Node	Event Element	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	UpNotify	Action > add
default	default	default	default			email:Contact1		email:Contact1		true	view_edit _delete

### 3.3.3 Sintaxis de notificación

Hay 6 tipos de notificaciones que se pueden agregar: syslog, json, email, ccopy, pagery netsend.

- Syslog envía un mensaje syslog al servidor syslog dado (usando el puerto syslog predeterminado 514 y el protocolo UDP). Json guarda un volcado del evento en formato JSON en un nuevo archivo en /usr/local/nmis8/logs/json.
- Email y ccopy (Carbon Copy): son casi idénticos, ambos envían correos electrónicos a la dirección del contacto, pero ccopy tiene una prioridad de correo fijo "Normal" y el mensaje de correo es un poco diferente.

Las listas de notificaciones están separadas por comas. Cada entrada consta de un tipo de evento, seguido de una lista de contactos / estaciones de trabajo / destinos separados por dos puntos. Aquí hay un ejemplo:

