Procedimiento para configurar thresholds en NMIS

Configuración de thresholds en NMIS

Accedemos a NMIS con las credenciales correspondientes. Una vez dentro, vamos a Setup > Thresholding Alert Tuning.



Agregar un Threshold en la GUI

Si se desea agregar un threshold directamente en NMIS, seleccionamos el modelo deseado en la sección Select Model de la parte superior izquierda y th reshold en la sección Select Section de la parte superior derecha, como se muestra en la imagen:

Select Model	Select Section
Common-threshold •	threshold v

	onngura	s pourennos eunar		pelon deseada.	
threshold	name				

Se observan thresholds configurados por defecto, los cuales podremos editar (e incluso horrar), dando clic en la opción deseada

threshold	name							add
name		DiskQueueLength						delete_
DiskQueueLength			event		Proactive [Disk Queue Length		edit.
DiskQueueLength			item	item AvgDiskQLen				edit.
DiskQueueLength			select					add.
select				default				add delete
default					value			delete
value						critical	4	edit.
value						fatal	5	edit.
value						major	2	edit.
value						minor	1	edit.
value						warning	0.1	edit.

Si se quiere agregar un nuevo thresholds personalizados en un mismo evento, ir al evento deseado, dar clic en Add en el apartado select:

threshold	name							add
name		DiskQueueLength						delete_
DiskQueueLength			event		Proactive [Disk Queue Length		<u>edit</u>
DiskQueueLength			item		Av	gDiskQLen		<u>edit</u>
DiskQueueLength		(select					add
select				default				add delete
default					control	blank		<u>edit</u>
default					value			delete.
value						critical	4	<u>edit</u>
value						fatal	5	edit.
value						major	2	edit.
value						minor	1	<u>edit</u>
value						warning	0.1	edit.

Y aquí se pueden agregar los umbrales deseados. Al terminar, damos clic en Add.



Una vez agregados los umbrales deseados, se puede agregar un Control, dando clic en el Add del apartado Order (en este caso 10) que se ha creado

select	10			add delete
10	value			delete
value		critical	0.04	edit.
value		fatal	0.01	edit.
value		major	0.06	edit.
value		minor	0.08	<u>edit</u>
value		warning	0.1	edit

threshold					
	name				
		DiskQueueLength			
			select		
				10	
					Add next part to Model Common-threshold
					control
					Add Cancel

Se puede agregar algún Control de thresholds de la siguiente lista:

Thresholds para propiedades de un nodo	Thresholds para objetos indexados (por ejemplo: interfaces)	Thresholds para objetos indexados (a partir de la versión 8.6G)
\$name	ŞifAlias	\$hrStorageDescr
\$node	\$Description	\$hrStorageType
\$host	ŞifDescr	\$hrStorageUnits (disk block size)
\$group	\$ifType	\$hrStorageSize (disk size in blocks)
\$roleType	\$ifSpeed	ćhućtana a Usad (disk ward in
\$nodeModel	\$ifMaxOctets	blocks)
\$nodeType	\$maxBytes	\$hrDiskSize (disk size in bytes, hrStorageSize * hrStorageUnits)
\$nodeVendor	\$maxPackets	ŚhrDick I sod (dick usod in hytos
\$sysDescr	\$entPhysicalDescr	hrStorageUsed * hrStorageUnits)
\$sysObjectName		\$hrDiskFree (disk free in bytes)

A continuación, se muestran algunos ejemplos de Control de thresholds que se podrían agregar:

Control	Resultado
\$group eq "Sales"	Aplicar el threshold a todos los dispositivos del grupo "Sales"
\$host =~ /192\.168/	Aplicar el threshold a todos los dispositivos que comiencen con la IP 192.168
\$sysDescr =~ /Cisco IOS/	Aplicar el threshold a todos los dispositivos Cisco IOS
\$ifSpeed <= 5000000 and \$ifSpeed >= 1000000	Usar este threshold si la velocidad de la interfaz es entre 1 y 5 Mb/s
\$ifSpeed == 10000000	Usar este threshold si la velocidad de la interfaz es de 10 Mb/s
\$ifSpeed == 10000000	Usar este threshold si la velocidad de la interfaz es de 100 Mb/s
\$ifSpeed == 100000000	Usar este umbral si la velocidad de la interfaz es de 1 Gb/s
\$hrDiskSize >= 104857600000	Use este threshold si el disco es más grande que 100 GB
\$node =~ /nodo1/i and \$ifDescr =~ /hundredgige0- 3-0-0/i	Usar este threshold si se desea crear un control para la interfaz HundredGigE0/3/0/0 del nodo1

Una vez que se agreagaron los thresholds para los modelos deseados, es recomendable ejecutar un update, collect y threshold vía consola en el servidor:

[root@opmantek ~]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=update debug=true [root@opmantek ~]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=collect debug=true [root@opmantek ~]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=threshold debug=true

Se puede añadir el nodo o el grupo al que se le haya configurado el threshold:

[node=nombre del nodo]	Aplica el	threshold a	un nodo	únicamente;
[group=nombre del grupo]	Aplica el	threshold a	todos l	os nodos de un grupo;

Agregar un Threshold vía consola

Podemos agregar thresholds vía consola, para lo cual debemos de acceder a la carpeta /usr/local/nmis8/models y buscar el modelo al cual queremos agregarlos.

Agregar un nuevo evento con thresholds default

Para este ejemplo, agregaremos un nuevo evento llamado Proactive Interface LOW Input Utilisation, el cual aplicará thresholds por default para todos los equipos que contengan el item inputUtil.

a) Editamos el archivo /usr/local/nmis8/models/Common-threshold.nmis y agregamos la sección del evento. Colocamos los thresholds por default, utilizando los umbrales 0.1, 0.08, 0.06, 0.01 y 0.04.

```
. . .
   'util_in_low' => {
        'event' => 'Proactive Interface LOW Input Utilisation',
        'item' => 'inputUtil',
        'select' => {
          'default' => {
            'value' => {
              'critical' => '0.04',
              'fatal' => '0.01',
              'major' => '0.06',
               'minor' => '0.08',
              'warning' => '0.1'
            }
          }
        }
      },
• • •
```

Se guarda el archivo y comprobamos que no se tenga algún detalle en la sintaxis mediante un perl -c al archivo:

```
[root@opmantek ~]# perl -c /usr/local/nmis8/models/Common-threshold.nmis
/usr/local/nmis8/models/Common-threshold.nmis syntax OK
```

b) Aplicamos un update, collect y threshold al equipo que se le aplicará el threshold.

```
[root@opmantek ~]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=update debug=true node=NODOA
[root@opmantek ~]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=collect debug=true node=NODOA
[root@opmantek ~]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=threshold debug=true node=NODOA
```

O podemos hacerlo general y en segundo plano si son varios equipos (uno a la vez).

```
[root@opmantek models]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=update mthread=true maxthreads=100 &
[root@opmantek models]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=collect mthread=true maxthreads=100 &
[root@opmantek models]# /usr/local/nmis8/bin/nmis.pl type=threshold mthread=true maxthreads=100 &
```

Agregar un nuevo control

Para este ejemplo, agregaremos un control para el evento llamado **Proactive Interface Input Utilisation**, el cual aplicará thresholds por default y, además, thresholds específicos para la interfaz **HundredGigE0/3/0/0** del **NODO1**.

a) Editamos el archivo /usr/local/nmis8/models/Common-threshold.nmis y agregamos la sección del evento, colocando el control que nos interesa arriba de la sección default.

```
. . .
'util_in' => {
'event' => 'Proactive Interface Input Utilisation',
'item' => 'inputUtil',
'select' => {
   '1' => {
      'control' => '$node =~ /nodol/i and $ifDescr =~ /hundredgige0-3-0-0/i', #en este control indicamos que
el equipo sea NODO1
      'value' => {
                                                                               #y la interfaz sea la
HundredGigE0/3/0/0
      'critical' => '99',
                                                                               #la letra i se utiliza para que
no haya diferencia
       'fatal' => '96',
                                                                               #entre mayúsculas y minúsculas
      'major' => '93',
       'minor' => '90',
      'warning' => '87'
      }
    },
   'default' => {
    'value' => {
      'critical' => '90',
      'fatal' => '87',
      'major' => '84',
      'minor' => '81',
       'warning' => '78'
     }
   }
 },
  'title' => 'Input Utilisation',
  'unit' => '%'
},
. . .
```

Se guarda el archivo y comprobamos que no se tenga algún detalle en la sintaxis mediante un perl -c al archivo:

[root@opmantek ~]# perl -c /usr/local/nmis8/models/Common-threshold.nmis
/usr/local/nmis8/models/Common-threshold.nmis syntax OK

b) Aplicamos un update, collect y threshold al equipo que se le aplicará el threshold.

[root@opmantek	~]#	/usr/local/nmis8/bin/nmis.pl	type=update debug=true node=NODO1
[root@opmantek	~]#	/usr/local/nmis8/bin/nmis.pl	type=collect debug=true node=NODO1
[root@opmantek	~]#	/usr/local/nmis8/bin/nmis.pl	type=threshold debug=true node=NODO1

O podemos hacerlo en segundo plano (uno a la vez):

[root@opmantek	models]#	/usr/local/nmis8/bin/nmis.pl	type=update node=NODO1 &
[root@opmantek	models]#	/usr/local/nmis8/bin/nmis.pl	type=collect node=NODO1 &
[root@opmantek	models]#	/usr/local/nmis8/bin/nmis.pl	type=threshold node=NODO1 &